



Nolliplan Manual - BIMcloud Basic och Teamwork

Nedan finns användbara länkar och punkter ni har användning av före och under TeamWork-processen, YouTube-filmer och HelpCenter-länkar finns efter behov.

- BIMcloud Basic är det nya namnet för BIM Server, vars funktion är densamma.
- För att TeamWork ska fungera behövs en BIMcloud Basic (för motsvarande ARCHICAD-version). Den installeras på en dator som fungerar som en Server-dator, den behöver vara påslagen för att kunna arbeta i TeamWork-filerna. Systemkrav visas i en länk nedan. BIMcloud Basic laddas enklast ned via samma installationsfil som ARCHICAD, där finns möjlighet att installera BIMcloud Basic, vilket självfallet är gratis.
- Alla som arbetar i TeamWork behöver ha samma ARCHICAD-version (22 eller 21 etc.) samt matchande build/uppdatering till BIMcloud Basic (exempelvis 6013 som är den senaste versionen för ARCHICAD 21). Build kan ni kolla upp i ARCHICAD under Help > Check for updates, nedan finns en länk som löpande uppdateras med alla tänkbara uppdateringar som finns tillgängliga för ARCHICAD och BIMcloud Basic.
- När BIMcloud Basic installeras skapas en programvara på serverdatorn där användaren alltid kommer åt de grundläggande funktionerna i BIMcloud Basics adminkonto som skapas vid installation (med adminkontot behövs inget lösenord för att kunna logga in och ändra projekt/användare/bibliotek osv utan det nås direkt från datorn där BIMcloud Basic ligger).
- Alla användare kan manövrera i BIMcloud Basic inifrån ARCHICAD, i detta fall öppnas webbläsaren och användaren hamnar på BIMcloud Basic Manager (kräver således internetuppkoppling). Där loggar användaren in med der användar-kontot skapats i BIMcloud Basic. Adminkontot som skapas vid installation är alltid högsta hönset som kan skapa nya användare och tilldela dem olika roller och möjligheter att påverka BIMcloud Basic och TeamWork i ARCHICAD. Kom ihåg att admin finns på BIMcloud Basic-datorn utan lösenordskrav om användaren glömmer lösenordet för inloggning i webbläsaren.
- Användaren kan även komma åt BIMcloud Basic-sidan utifrån ARCHICAD genom att använda serverdatorns IP-adress som BIMcloud Basic använder (se installation och manövrering av detta i länkar nedan. IP-adressen skrivs in i Webbläsaren som vid öppnandet av en hemsida följt av "":21000" för BIMcloud Basic 21 eller "":20000" för BIMcloud Basic 20.

Relevanta filmer om hela processen finns [här](#).

- Full installation (YouTube-format): Film 2-6

- Efter installation: Film 3-6

- Jobba i TeamWork: Film 7-14 samt [denna sida](#).

Stockholm

Bibliotekstorget 8, 5 tr

171 45 Solna

Göteborg

c/o Makajo, Amerikahuset

Barlastgatan 2, 414 63 Göteborg

Malmö

Stormgatan 4

211 20 Malmö

Växel

+46 10 17 22 100

Material på Helpcenter beträffande BIMcloud Basic :

[-Systemkrav](#)

-Följande länkar beskriver vad som kan dubbelkollas före installation samt full installationsguide:

[-http://helpcenter.graphisoft.com/technotes/next-generation-teamwork/getting-started-with-the-graphisoft-bim-server/](http://helpcenter.graphisoft.com/technotes/next-generation-teamwork/getting-started-with-the-graphisoft-bim-server/)

[-http://helpcenter.graphisoft.com/guides/archicad-20/bimcloud-and-bim-server-user-guide/getting_started_with_bim_server/](http://helpcenter.graphisoft.com/guides/archicad-20/bimcloud-and-bim-server-user-guide/getting_started_with_bim_server/)

-Uppdateringar för ARCHICAD och BIMcloud Basic finns [här](#), sidan uppdateras löpande vid ny release.